Zmena nastavenia pošty v Mozilla Thunderbird

1) V hornom menu kliknite na "Nastavenie", zájdite myšou na "Možnosti" a kliknite na "Nastavenie účtov".



2) V okne "Nastavenie účtov" kliknite na "Nastavenie servera".

a) v prípade "**Poštový server POP**" "**Názov servera**": pop3.stuffnet.sk "**Zabezpečenie pripojenia**": SSL/TLS "**Metóda overenia**": normálne heslo "**Port**": 995 *b*) v prípade "Poštový server IMAP" "Názov servera": imap.stuffnet.sk "Zabezpečenie pripojenia": SSL/TLS "Metóda overenia": normálne heslo "Port": 993

Nastavenie účtov		×
⊿ email@priklad.sk	Nastavenie servera	
Nastavenie servera Kópie a priečinky Pisanie a adresovanie Nevyžiadaná pošta Miesto na disku Potvrdenia o prečítaní Bezpečnosť a Lokálne priečinky Nevyžiadaná pošta Miesto na disku Server pre odosielanie pošty (SMTP)	Typ servera: Poštový server POP Nágov servera: pop3.stuffnet.sk Port: 995 Používateľské meno: email@priklad.sk Bezpečnostné nastavenia Zabgzpečenie pripojenia: SSL/TLS • Metóda overenia: normálne heslo • Nastavenie servera • Pri štarte skontrologať novú poštu Ø Pri štarte skontrologať novú poštu • minút Ø Autgmaticky prevziať novú poštu • minút Ø Autgmaticky prevziať novú poštu • minút Ø Nechávať správy na serveri • • Ø nájviac 14 endní • Íložisko správ Vyprázdniť kôš pri ukončení Lokálny priečinok: C:\Users\test\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\tajchtoo.default\Mail\pop3.stu	Štandardný: 995
Ak <u>c</u> ie s účtami •]	
	ОК	Zrušiť

3) V okne "**Nastavenie účtov**" kliknite na "**Server pre odosielanie pošty (SMTP)**". Následne kliknite na aktuálne nastavenie účtu a "**Upravit**".

Nastavenie účtov		×	
⊿ email@priklad.sk	Server odchádzajúcej pošty (SMTP)		
Nastavenie servera Kópie a priečinky Písanie a adresovanie	Prí správe svojich identít môžete použiť server z tohto zoznamu jeho zvolením ako Server odchádzajúcej pošty (SMTP), alebo môžete použiť tu nastavený predvolený server zvolením položky "Použiť predvolený server".		
Nevyžiadaná pošta	email@priklad.sk - smtp.stuffnet.sk (predvolené)	P <u>r</u> idať	
Miesto na disku		Upravit'	
Bezpečnosť		Odstrániť	
▲ Lokálne priečinky		N <u>a</u> staviť ako predvolený	
Nevyžiadaná pošta			
Miesto na disku	Popis: <nešpecifikované></nešpecifikované>		
Server pre odosielanie pošty (SMTP)	Nazov servera: smtp.stuffnet.sk Port: 465		
	Používateľské meno: email@priklad.sk		
	Metóda overenia: normálne heslo		
Ak <u>c</u> ie s účtami •		OK Zrušiť	

4) V okne "Server SMTP" do kolonky "Prihlasovacie meno" vyplňte svoju prihlasovaciu poštovú adresu. Zvyšok podľa obrázku. Zmeny potvrďte postupne tlačítkom "OK".

4 email@priklad.sk		
Nastavenie servera	Server odchadzajucej posty (SMTP)	
Kópie a priečinky	Pri správe svojich identít môžete použiť server z tohto zoznamu jeho zvol	ením ako Server odchádzajúcej
Písanie a adresovanie	pošty (SMTP), alebo môžete použiť tu nastavený predvolený server zvole server".	ním položky "Použiť predvolený
Nevyžiadaná pošta	email@nriklad.ck_cmtn.ctuffnet.ck (nredvolené)	Dridat
Miesto na disku	enalizepriciadisk - sincpistannetisk (preuvolene)	P <u>I</u> uat
Potvrdenia o prečítaní		Upraviť
Bezpečnosť	Server SMTP	O <u>d</u> strániť
Lokálne priečinky		Nastaviť ako predvolený
Nevyžiadaná pošta	Nastavenie	
Miesto na disku	Popis:	
Server pre odosielanie pošty (SMTP)	Názov servera: smtp.stuffnet.sk	
	P <u>o</u> rt: 465	
	Zabezpečenie a overenie	
	Z <u>a</u> bezpečenie pripojenia: SSL/TLS •	
	M <u>e</u> tóda overenia: normálne heslo 🔻	
	Používateľské meno: email@priklad.sk	
	OK Zrušiť	
Ak <u>c</u> ie s účtami 🔹	าี้	
		OK Zrušiť